## Zobrazenie skrytého menu

- V prijímači otvorte menu
- Prejdite na nastavenia

		Nastavenie audio/video		
		Nastavenie OSD		
		Stav siete		
		Nastavenie WIFI		
		Nastavenie IPTV		
		Čas		
		Rodičovská kontrola		
		Nastavenie Misc		
			NISS (S	
×	G	Ö	$(\bullet)$	e
Inštalácia	Úprava kanálov	Nastavenie	PVR	Sieť

• Na diaľkovom ovládači stlačte 6363 a zobrazí sa Vám skryte menu "CAM Setting"

	Nastavenie predného panela		
	Systémové informácie		
	Aktualizácie softvéru		
	Výrobné nastavenie		
	CAM Setting		
	0		
<b>X</b>	0	()	e

## Zistenie IP Adresy prijímača

- V prijímači otvorte menu
- Prejdite na nastavenia

		Nastavenie audio/video		
		Nastavenie OSD		
		Stav siete		
		Nastavenie WIFI		
		Nastavenie IPTV		
		Čas		
		Rodičovská kontrola		
		Nastavenie Misc		
			. Nied	
×	Ū.	<b>O</b> °	$(\mathbf{b})$	e
Inštalácia	Úprava kanálov	Nastavenie	PVR	Sieť

• Vyberte "Stav siete"

Káblový			
	Status:	Povoliť	
	Metóda IP:	DHCP	
	Gateway:	192.168.1.1	
	DNS	192.168.1.1	
	Mac adresa:	32:2D:D1:20:05:BE	

## Spustenie OScam-u

Pre spustenie OScam-u je potrebne odkrytie skrytého menu

- V prijímači otvorte menu
- Prejdite na nastavenia

		Nastavenie audio/video	
		Nastavenie OSD	
		Stav siete	
		Nastavenie WIFI	
		Nastavenie IPTV	
		Čas	
		Rodičovská kontrola	
		Nastavenie Misc	
X	Únrava kanálov	<b>O</b> Nastavenie	Siaf

• V Nastaveniach pomocou šipky dole prejdite na CAM Setting a otvorte ho

	1	Nastavenie predného panela	
		Systémové informácie	
		Aktualizácie softvéru	
		Výrobné nastavenie	
		CAM Setting	
			- Stand
		and state of the second second	
~		Ö	
~	4=2	<b>**</b>	G

CAM Mode		THCAM	
Nastavenie IP	zdieľania	Stlač OK	
		Stlac OK	
		Stac OK	

• V CAM Setting pomocou šipky doprava prepnite CAM Mode na OScam

		w setting	
	CAM Mode	<ul> <li>OSCAM</li> </ul>	
Sta	tus: OSCAM star	ted	
Note: OSC and PC are	AM need configure use in the same local netw	PC, type 192.168.1.38:8888 on web browser to start OSCAM page, make sure the set top rork.	box

- Pomocou Červeného tlačidla na DO spustite OScam; pomocou zeleného tlačidla na DO zastavíte OScam; pomocou oranžového tlačidla na DO reštartujete OScam
- Pre nastavenie OScamu zadajte do internetového prehliadača ip adresu prijímača a port 8888 napr. 192.168.1.36:8888